


## تبدیل فایل Actual یا Update شده به فایل Plan اولیه (خام) در نرم افزار P6


(بخش تکمیلی)

خیلی وقت ها شاید برای شما پیش اومده باشد که یک پروژه Actual شده یا Update شده از نرم افزار P6 که تاریخ شروع و پایان واقعی و همچنین درصد پیشرفت واقعی فعالیت ها در آن ثبت شده است را بخواهید به حالت Plan اولیه یا صفر تبدیل کنید، برای این موضوع روش های زیر را به ترتیب انجام دهید:

1. به نمای Projects مراجعه کرده و پروژه مورد نظر که قبلا باز شده بود را انتخاب کنید و سپس در تب Calculation، موارد را به صورت زیر تنظیم کنید:



2. پروژه مورد را باز کرده و از تب Tools ابزار Global Change را انتخاب کنید:



3. به ترتیب Global Change های زیر تعریف کرده و change کنید:

.A

**Modify Global Change**

Select Subject Area: Activity Resource Assignments

Global Change Name: Actual to plan

If	Parameter	is	Value	High Value
(All of the following)				
Where	Resource Type	equals	Labor	

Then	Parameter	is	Parameter/Value	Operator	Parameter/Value
	Actual Regular Labor Units	=	0h		
And	Actual Overtime Labor Units	=	0h		
And	Actual Regular Cost	=	0.00		
And	Actual Overtime Cost	=	0.00		

Else

Parameter	is	Parameter/Value	Operator	Parameter/Value

.B

**Modify Global Change**

Select Subject Area: Activity Resource Assignments

Global Change Name: Actual to plan


If	Parameter	is	Value	High Value
(All of the following)				
Where	Resource Type	equals	Nonlabor	

Then	Parameter	is	Parameter/Value	Operator	Parameter/Value
	Actual Regular NonLabor Units	=	0h		
And	Actual Overtime NonLabor Units	=	0h		
And	Actual Regular Cost	=	0.00		
And	Actual Overtime Cost	=	0.00		


Else


Parameter	is	Parameter/Value	Operator	Parameter/Value

.C



.D





4. در مرحله آخر، به نمای پروژه رفته و تاریخ Data Date را به تاریخ شروع پروژه تغییر دهید و Reschedule کنید:

